




U opent Microsoft Powerpoint. U kiest voor 'bestand', 'nieuw' en klikt op 'lege presentatie'. U ziet dan bovenstaand scherm. Om breedbeeld in te stellen klikt u op 'beeld', 'normaal', 'diamodel', 'diagrootte'. U kiest voor 'breedbeeld'. U heeft nu alle juiste instellingen gekozen. Om verder te gaan met het maken van uw Powerpoint presentatie gaat u naar 'bestand'.




U kiest voor een ontwerp door naar 'ontwerpen' te gaan.  
U kiest een achtergrondkleur, bijvoorbeeld zwart.




Om de foto's in de Powerpoint te laden gaat u naar 'invoegen'.




U kiest onder kopje 'invoegen' voor 'fotoalbum'.




U kiest op uw computer in de desbetreffende map de foto's die u in de Powerpoint presentatie zou willen toevoegen. U kunt een hele map selecteren, of losse foto's uit een map. Het voorbeeld hierboven geeft aan dat u diverse foto's kunt selecteren. Heeft u alle foto's geselecteerd? Dan kiest u voor 'invoegen'.




In het bovenstaande scherm ziet u dat de geselecteerde foto's gereed staan om in de Powerpoint presentatie te worden gezet. U hoeft hiervoor alleen op 'maken' te klikken.




Alle foto's worden ingeladen. Het kan dat uw computer de eerste dia leeg laat, daar is geen afbeelding te zien. U kunt op deze dia gaan staan met uw muis, klik met uw rechtmuisknop en kies voor 'dia verwijderen'.



Om muziek te koppelen aan uw Powerpoint presentatie zorgt u dat u op de eerste dia gaat staan. U kiest voor 'invoeegen'.




U klikt op het icoon van de luidspreker, en kiest 'audio op mijn pc'. U kunt nu de muziek die op uw computer staat koppelen aan de fotopresentatie.




Zoals hierboven het scherm aangeeft, is de muziek toegevoegd aan de Powerpoint presentatie. Let op dat u de muziek heeft ingevoegd op de eerste dia! U ziet het luidspreker icoon uitsluitend op de eerste dia verschijnen.







U klikt eenmaal op het luidspreker icoon, vervolgens ziet u bovenin de balk het kopje 'afspelen' staan. Door hierop te klikken kunt de afspeelmogelijkheden instellen. U kiest voor 'afspelen op de achtergrond'.



Het kopje 'herhalen' vinkt u UIT.




Om ervoor te zorgen dat de foto's mooi in elkaar overlopen tijdens de presentatie, kunt u een overgang kiezen. U klikt op 'overgangen'. U kiest een passende overgang, bijvoorbeeld 'knippen'.



Om de foto's gelijk te laten eindigen met de muziek kunt u, zoals rechtsboven in het scherm is aangegeven, een aantal zaken instellen. 1. Reken uit hoeveel seconden het muziknummer duurt. 2. Deel dit aantal seconden door het aantal foto's die u in uw Powerpoint presentatie heeft toegevoegd. 3. Het getal wat hier uitkomt geeft de tijdsduur aan van hoelang elke foto, inclusief de overgang naar de volgende foto in beeld mag staan. Rechtsboven in de hoek: 'Duur' geeft aan wat de tijdsduur van de overgang is, 'Na' geeft aan hoeveel seconden de foto in beeld staat.

**Voorbeeld:** Als een muzikstuk 3 minuten duurt, is dat 180 seconden. Ik heb 10 foto's ingeladen.  $180/10 = 18$  seconden per foto inclusief overgang. Kies voor de overgang bijvoorbeeld 1 seconde. De foto kan dan 17 seconden in beeld staan. Door op 'op alles toepassen' te klikken, zorgt u ervoor dat de zojuist bepaalde instellingen op alle dia's worden toegepast.



Wilt u testen of de Powerpoint presentatie goed is? Klik op 'diavoorstelling' 'vanaf begin'. Raak tijdens het afspelen van de presentatie geen toetsenbord of muisknop aan, de Powerpoint presentatie zal dan onderbroken worden.

U heeft nu alle stappen doorlopen om een fotopresentatie te maken met Microsoft Powerpoint.

Draag er zorg voor dat u de Powerpoint presentatie tijdens het werken eraan regelmatig opslaat, zodat er geen gegevens verloren kunnen gaan.

Wanneer u de Powerpoint presentatie aanlevert, stuur dan a.u.b. het muziekstuk welke u heeft ingevoegd in de Powerpoint ook als losse mp3 mee. Bij het afspelen van de fotopresentatie heeft Powerpoint de originele muziek nodig om af te kunnen spelen.

Wij hopen u hiermee voldoende uitleg te hebben gegeven.

Mochten u nog vragen hebben dan kunt u bellen met Crematorium Weerterland: 0495 54 52 08

